

Caelian AVG Quickscan

Technische Handleiding

Installatie, gebruik, scan-inhoud en updatebeheer

Windows en Linux | Versie 1.0 | 2026

Doelgroep	Privacy Officer, FG, IT-beheerder
Platform	Windows 10/11 Ubuntu 22.04/24.04 Zorin OS 17/18
Taal	Nederlands
Classificatie	Vertrouwelijk
KvK	House of Caelian 99472112

Lokaal

Geen data
naar de cloud

Air-gapped

Werkt zonder
internet

AVG-regelset

Maandelijks
bijgewerkt

PDF-rapport

Direct na
de scan

1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft de installatie, activatie, het gebruik en het updatebeheer van de Caelian AVG Quickscan. Het document is bestemd voor zowel de persoon die de applicatie installeert en beheert (IT-verantwoordelijke) als de persoon die de scan uitvoert (Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming).

De Caelian AVG Quickscan is een desktopapplicatie die volledig lokaal draait op uw eigen systeem. Er wordt geen informatie naar externe servers verzonden tijdens de scan. De applicatie vereist een actieve internetverbinding uitsluitend voor de periodieke controle op regelset-updates, niet voor het uitvoeren van de scan zelf.

Opbouw van dit document

Sectie	Inhoud
1. Inleiding	Doel en doelgroep van dit document
2. Systeemvereisten	Minimale en aanbevolen hardware- en softwarevereisten per platform
3. Installatie	Stap-voor-stap installatieprocedure voor Windows en Linux
4. Activatie	Licentie-activatie bij eerste start: hardware-ID ophalen en tokenbestand plaatsen
5. Eerste start en wizard	Overzicht van de wizard-stappen en invuladvies per stap
6. Wat wordt er gescand	Overzicht van alle getoetste AVG-artikelen en controlepunten
7. Het rapport	Uitleg van alle rapportelementen en hoe het rapport te interpreteren
8. Updatebeheer	Hoe regelset-updates werken, licentieverlenging en nieuwe versies
9. Problemen oplossen	Foutcodes, oorzaken en oplossingen
10. Contact en licenties	Contactgegevens, licentietypen en voorwaarden

2. Systeemvereisten

2.1 Windows

Component	Minimaal	Aanbevolen
Besturingssysteem	Windows 10 (64-bit, versie 1903 of hoger)	Windows 11 (64-bit)
Processor	2-core x86_64, 1,5 GHz	4-core x86_64, 2,5 GHz of hoger
Werkgeheugen (RAM)	4 GB	8 GB
Schijfruimte	200 MB vrij voor installatie en rapporten	500 MB vrij
Beeldscherm	1280 x 720 pixels	1920 x 1080 pixels
Internetverbinding	Vereist voor regelset-updatecontrole (eenmalig per start)	Niet vereist tijdens de scan zelf
Rechten	Gebruikersaccount (geen beheerdersrechten vereist voor gebruik)	Beheerdersrechten vereist voor installatie

2.2 Linux

Component	Minimaal	Aanbevolen
Distributie	Ubuntu 22.04 LTS (x86_64) Zorin OS 17 (x86_64)	Ubuntu 24.04 LTS (x86_64) Zorin OS 18 (x86_64)
Processor	2-core x86_64, 1,5 GHz	4-core x86_64, 2,5 GHz of hoger
Werkgeheugen (RAM)	4 GB	8 GB
Schijfruimte	200 MB vrij	500 MB vrij
Pakketbeheer	dpkg/apt (Ubuntu, Zorin OS)	Standaard aanwezig op ondersteunde distributies
Bureaubladomgeving	Vereist: X11 of Wayland met GTK 3 ondersteuning	GNOME, KDE Plasma, XFCE of Zorin OS desktop
Rechten	sudo-rechten vereist voor installatie via dpkg	Geen root-rechten vereist voor gebruik

Info

De applicatie is getest op Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS en Zorin OS 17/18. Andere Debian-gebaseerde distributies worden niet officieel ondersteund maar kunnen werken via het .deb-pakket. Neem contact op met Caelian AI Consultancy bij vragen over compatibiliteit.

3. Installatie

3.1 Windows

De Windows-versie wordt geleverd als twee installatiebestanden: een .exe (NSIS-installer) en een .msi (Windows Installer). Beide zijn functioneel identiek. U ontvangt beide bestanden per e-mail na aankoop van een licentie. Kies het formaat dat u gewend bent.

3.1.1 Beschikbare installatieformaten

Formaat	Bestandsnaam	Geschikt voor
.exe (NSIS)	Caelian AVG Quickscan_x.x.x_x64-setup.exe	Gebruikers die gewend zijn aan een klassieke setup-wizard
.msi	Caelian AVG Quickscan_x.x.x_x64_en-US.msi	IT-beheerders en bedrijfsomgevingen met groepsbeleid

3.1.2 Windows SmartScreen

De installatiebestanden zijn niet voorzien van een EV Code Signing-certificaat. Windows SmartScreen toont daarom bij het openen van het installatiebestand de melding Windows heeft uw pc beschermd. Dit is een standaard Windows-beveiligingsmaatregel voor software van uitgevers die nog geen uitgebreide reputatie hebben opgebouwd bij Microsoft. De software is veilig. Volg de onderstaande stappen om de installatie te voltooien.

1

SmartScreen-melding openen

Dubbelklik op het installatiebestand. Windows toont de melding Windows heeft uw pc beschermd met de tekst De app is niet herkend. Klik niet op Niet uitvoeren.

2

Meer informatie tonen

Klik op de link Meer informatie onder de waarschuwingstekst. De knop Toch uitvoeren verschijnt onderaan het venster.

3

Installatie starten

Klik op Toch uitvoeren. Windows vraagt vervolgens via UAC om bevestiging. Klik op Ja om door te gaan.

Info

U kunt de integriteit van het installatiebestand verifiëren via de SHA-256 hash. Caelian AI Consultancy publiceert de hash bij elke release. Vergelijk de hash van het ontvangen bestand via PowerShell:
Get-FileHash .\Caelian_AVG_Quickscan_x64-setup.exe -Algorithm SHA256

3.1.3 Installatie voltooien

4

Installatiewizard doorlopen

Volg de stappen in de installatiewizard. Het standaardinstallatiepad is C:\Program Files\HouseOfCaelian\caelian-avg-quickscan\ Dit pad is aanpasbaar via de optie Aangepast in de wizard.

5

Installatie afronden

Klik op Voltooien. De applicatie is beschikbaar via het Startmenu onder Caelian AVG Quickscan. Geen herstart vereist.

3.2 Linux (Ubuntu / Zorin OS)

De Linux-versie wordt geleverd als .deb-pakket. U ontvangt dit per e-mail na aankoop.

1**Pakket ontvangen**

Sla het ontvangen .deb-bestand op, bijvoorbeeld in uw thuismap.

2**Terminal openen**

Open een terminalvenster via het toepassingenmenu of Ctrl+Alt+T.

3**Pakket installeren**

Voer uit: `sudo dpkg -i ~/caelian-avg-quickscan-1.0.0-amd64.deb` Voer uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd.

4**Afhankelijkheden oplossen (indien nodig)**

Als dpkg afhankelijkheden meldt: `sudo apt-get install -f`

5**Installatie verifiëren**

De applicatie is beschikbaar via het toepassingenmenu of via de terminal: `caelian-avg-quickscan`

Let op

Installeer de applicatie nooit als root-gebruiker (`sudo ./applicatie`). Gebruik uitsluitend `sudo dpkg -i` voor de pakketinstallatie. De applicatie is ontworpen om te draaien als gewone gebruiker.

4. Licentie-activatie

De Caelian AVG Quickscan vereist een geldige licentie die gebonden is aan het apparaat waarop de applicatie is geïnstalleerd. Bij de eerste start toont de applicatie het activatiescherm.

4.1 Activatieprocedure

1	Hardware-ID ophalen Start de applicatie. Het activatiescherm toont uw hardware-ID: een unieke 64-tekens code die specifiek is voor uw apparaat. Klik op Kopieer hardware-ID om de waarde naar uw klembord te kopiëren.
2	Hardware-ID doorsturen Stuur de gekopieerde hardware-ID per e-mail naar info@caelian-ai-consultancy.com met als onderwerp: Licentieverzoek AVG Quickscan. Vermeld daarbij uw organisatienaam en het gewenste licentietype (maandabonnement of jaarabonnement).
3	Licentiebestand ontvangen Caelian AI Consultancy genereert een licentiebestand dat specifiek is aangemaakt voor uw hardware-ID. U ontvangt dit bestand per e-mail als bijlage met de bestandsnaam <code>caelian_avg_qs_licentie.token</code> .
4	Licentiebestand plaatsen Start de applicatie opnieuw. Klik op Licentiebestand selecteren op het activatiescherm. Navigeer naar het ontvangen .token-bestand en selecteer het. De applicatie kopieert het bestand automatisch naar de juiste locatie.
5	Activatie verifiëren Na een geslaagde activatie toont de applicatie de melding Licentie geactiveerd en opent de wizard automatisch. Uw licentie is nu gereed voor gebruik.

4.2 Hardware-swap en nieuw apparaat

De licentie is gebonden aan de hardware-ID van uw apparaat. Bij vervanging van uw apparaat of bij significante hardware-wijzigingen (zoals vervanging van het moederbord) is een nieuwe licentie nodig. Neem contact op met Caelian AI Consultancy via het onderstaande e-mailadres. Wij genereren zonder meerkosten een nieuw licentiebestand voor het nieuwe apparaat, mits de licentie nog geldig is.

4.3 Licentietypen en geldigheid

Licentietype	Geldigheid	Regelset-updates	Nieuwe versie bij AVG-wijziging
Maandabonnement	30 dagen na activatie	Inbegrepen gedurende de abonnementsperiode	Inbegrepen gedurende de abonnementsperiode
Jaarabonnement	365 dagen na activatie	Inbegrepen gedurende het abonnementsjaar	Inbegrepen: u ontvangt automatisch het nieuwe installatiepakket en een bijbehorende licentie per e-mail

5. Eerste start en wizard

Na een geslaagde licentie-activatie opent de wizard automatisch. De wizard begeleidt u in zeven stappen door alle vragen die nodig zijn voor de scan. Bij elke vraag is een vraagtekenpictogram beschikbaar met gedetailleerde uitleg.

5.1 Keuze scanniveau

Scanniveau	Vragenlijst	Documentcontrole	Geschikt voor
Snelle scan	Stappen 1 tot en met 6	Niet van toepassing	Eerste oriëntatie, periodieke hercontrole
Uitgebreide scan	Stappen 1 tot en met 7, inclusief documentaanlevering	Ja: aanwezigheid en datum van relevante documenten	Jaarlijkse compliancecheck, voorbereiding op een audit

5.2 Overzicht wizard-stappen

Stap	Onderwerp	Wat u invult
1	Type scan	Keuze tussen snelle scan en uitgebreide scan
2	Organisatiegegevens	Naam, KvK-nummer, sector (SBI-code), aantal medewerkers, vestigingsland
3	Gegevensopslag	Per systeem: categorieën persoonsgegevens, opslaglocatie, encryptie, bewaartermijn, verwerkingsgrondslag, derde partijen en ketenleveranciers
4	Beveiliging	Wachtwoordbeleid, tweefactorauthenticatie, encryptie in transit, back-upprocedure, datalekprocedure
5	Toegangsrechten	Rolgebaseerde toegangscontrole, least privilege, toegangslog, periodieke toegangsreview
6	Organisatorisch en betrokkenenrechten	Verwerkingsregister, privacybeleid, FG, DPIA-beleid, procedures voor inzage, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming
7	Documenten (uitgebreide scan)	Aanlevering van verwerkingsregister, privacybeleid en verwerkersovereenkomsten ter verificatie van aanwezigheid en actualiteit
8	Overzicht en bevestiging	Controle van alle ingevoerde gegevens, keuze opslaglocatie rapport, starten van de scan

Info

De wizard slaat uw voortgang niet op tussen sessies. Als u de applicatie sluit voordat u de scan heeft gestart, dient u de vragenlijst opnieuw in te vullen. Plan voldoende tijd in: de uitgebreide scan vergt doorgaans 30 tot 45 minuten invultijd.

6. Wat wordt er gescand

De scan evalueert uw antwoorden aan de hand van de ingebouwde AVG-regelset. Elke regel is gekoppeld aan een specifiek AVG-artikel en een boetecategorie. Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle getoetste punten.

6.1 Boetecategorieën

De AVG kent twee boetecategorieën. De scan geeft per categorie een risico-indicatie op basis van de zwaarste gevonden bevinding in die categorie.

Categorie	Wettelijk maximum	Type overtredingen
Categorie 1	EUR 10 miljoen of 2% wereldwijde jaaromzet	Organisatorische en procedurele verplichtingen: verwerkingsregister, privacyverklaring, verwerkersovereenkomsten, meldplicht datalekken, aanstelling privacy-verantwoordelijke
Categorie 2	EUR 20 miljoen of 4% wereldwijde jaaromzet	Fundamentele beginselen: rechtmatige verwerking, toestemming, beveiliging van persoonsgegevens, rechten van betrokkenen, bijzondere categorieën gegevens, doorgifte buiten de EER

6.2 Getoetste AVG-artikelen en controlepunten

De onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van alle regels die de AVG Quickscan evalueert. De kolom Scanniveau geeft aan of een regel geldt voor beide scanniveaus (B) of uitsluitend voor de uitgebreide scan (U).

Artikel	Controlepunt	Cat.	Risico	Niveau
Art. 5	Verwerkingsgrondslag opgegeven per gegevensset	2	Midden	B
Art. 5	Toestemming aantoonbaar vastgelegd (indien grondslag toestemming)	2	Midden	B
Art. 9, 32	Bijzondere persoonsgegevens of BSN versleuteld opgeslagen	2	Hoog	B
Art. 13	Privacyverklaring aanwezig	1	Hoog	B
Art. 13	Privacyverklaring actueel (niet ouder dan 12 maanden)	1	Midden	B
Art. 13	Documentcontrole privacyverklaring (bestand aanwezig en datumcheck)	1	Hoog	U
Art. 15	Procedure voor inzageverzoeken aanwezig en gedocumenteerd	2	Midden	B
Art. 16	Procedure voor rectificatieverzoeken aanwezig en gedocumenteerd	2	Midden	B
Art. 17	Verwijderprocedure aanwezig en gedocumenteerd	2	Midden	B
Art. 18	Procedure voor verzoek tot beperking aanwezig en gedocumenteerd	2	Laag	B
Art. 19	Kennisgevingsplicht bij rectificatie of verwijdering nagekomen	2	Midden	B

Art. 20	Procedure voor dataportabiliteitsverzoeken aanwezig en gedocumenteerd	2	Laag	B
Art. 21	Procedure voor bezwaar tegen verwerking aanwezig	2	Midden	B
Art. 22	Procedure bij geautomatiseerde besluitvorming aanwezig	2	Midden	B
Art. 25	Privacy by design toegepast bij nieuwe systemen	2	Midden	B
Art. 28	Verwerkersovereenkomst afgesloten met alle externe verwerkers	2	Hoog	B
Art. 28	Documentcontrole verwerkersovereenkomst(en) (bestand aanwezig)	2	Hoog	U
Art. 30	Verwerkingsregister aanwezig	1	Hoog	B
Art. 30	Verwerkingsregister actueel (niet ouder dan 12 maanden)	1	Midden	B
Art. 30	Documentcontrole verwerkingsregister (bestand aanwezig en datumcheck)	1	Hoog	U
Art. 32	Wachtwoordbeleid actief voor systemen met persoonsgegevens	1	Midden	B
Art. 32	Tweefactorauthenticatie aanwezig op systemen met persoonsgegevens	1	Hoog	B
Art. 32	Encryptie in transit (TLS) actief	2	Hoog	B
Art. 32	Encryptie at rest aanwezig voor systemen met persoonsgegevens	2	Midden	B
Art. 32	Rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) geïmplementeerd	1	Midden	B
Art. 32	Least privilege toegepast op gebruikersaccounts	1	Midden	B
Art. 32	Toegangslog aanwezig voor systemen met persoonsgegevens	1	Midden	B
Art. 32	Periodieke toegangsreview uitgevoerd	1	Midden	B
Art. 32	Back-upprocedure aanwezig en getest	1	Midden	B
Art. 33	Datalekprocedure aanwezig (melding binnen 72 uur bij AP)	1	Hoog	B
Art. 37	Privacy-verantwoordelijke of FG aangesteld	1	Midden	B
Art. 44	Geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER zonder passende waarborgen	2	Hoog	B

B = beide scanniveaus | U = uitsluitend uitgebreide scan | Cat. = boetecategorie | Risico = risico-indicatie bij niet-naleving

7. Het rapport

Na afloop van de scan genereert de applicatie automatisch een PDF-rapport op de door u opgegeven locatie. Het rapport is beveiligd en alleen-lezen. Het bevat de volgende secties.

Sectie	Inhoud
Voorblad	Organisatienaam, scan-type, datum en tijd, naam uitvoerder, scan-ID en versie van de gebruikte regelset
Samenvatting	Conformiteitspercentage, risico-indicatie per boetecategorie (hoog / midden / laag), top 3 aandachtspunten met bijbehorende aanbevelingen
Bevindingen per artikel	Alle getoetste regels gesorteerd op artikelnummer: artikel, titel, status (Voldoet / Deels / Aandacht), risico-indicatie, toelichting en aanbeveling
Boete-risicotabel	Risico-indicatie per boetecategorie met het bijbehorende wettelijke maximum conform de AVG
Actielijst	Alle bevindingen met status Deels of Aandacht, gesorteerd op prioriteit (hoog eerst), als werklijst voor uw organisatie
Documentcontrolebijlage (uitgebreide scan)	Per aangeleverd document: aanwezigheid, datum van laatste wijziging en koppeling aan de betreffende AVG-verplichting. De inhoud van documenten wordt niet gelezen of opgeslagen.

7.1 Conformiteitspercentage

Het conformiteitspercentage geeft aan welk deel van de getoetste regels volledig wordt nageleefd. Een hoog percentage is positief, maar de risico-indicatie per boetecategorie is leidend. Eén zwaarwegende overtreding kan een hoog risico opleveren ook wanneer het conformiteitspercentage hoog is.

7.2 Risico-indicatie per boetecategorie

De risico-indicatie per categorie wordt bepaald door de zwaarste bevinding binnen die categorie. Dit is een bewuste keuze: een gemiddelde score zou ernstige overtredingen kunnen verdoezelen.

Indicatie	Betekenis	Aanbevolen actie
Voldoet	De organisatie voldoet aan alle regels in deze categorie	Geen actie vereist; handhaaf de huidige maatregelen
Deels	Een of meer regels worden gedeeltelijk nageleefd	Verbeter de gesignaleerde punten binnen 3 tot 6 maanden
Aandacht	Een of meer regels worden niet nageleefd	Directe actie aanbevolen; raadpleeg de actielijst in het rapport

8. Updatebeheer

De Caelian AVG Quickscan maakt onderscheid tussen twee soorten updates: regelset-updates en applicatie-updates. Beide worden apart beheerd.

8.1 Regelset-updates

Caelian AI Consultancy controleert maandelijks of de regelset nog volledig in overeenstemming is met de geldende AVG-wetgeving en de meest recente handhavingspraktijk van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij elke start controleert de applicatie automatisch op een bijgewerkte regelset via een beveiligde verbinding. Elke update wordt cryptografisch geverifieerd met een digitale handtekening. Een niet-geverifieerde update wordt geweigerd.

Situatie	Gedrag van de applicatie
Geen update beschikbaar	De applicatie start normaal en gebruikt de huidige regelset.
Update beschikbaar	De applicatie meldt de beschikbare update en downloadt deze automatisch. De scan gebruikt altijd de meest recente geaccepteerde regelset.
Geen internetverbinding	De applicatie start normaal als de regelset niet ouder is dan 30 dagen. Bij een oudere regelset weigert de applicatie te starten.
Updatecontrole mislukt	Als de updateserver niet bereikbaar is maar de regelset nog geldig is (niet ouder dan 30 dagen), start de applicatie normaal.

8.2 Applicatie-updates en AVG-wijzigingen

Bij een AVG-wijziging of nieuwe handhavingsrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens brengt Caelian AI Consultancy een nieuwe versie uit. Houders van een actief jaarabonnement ontvangen de nieuwe versie automatisch per e-mail met een nieuw licentiebestand voor de resterende abonnementsperiode. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Info

Houders van een maandabonnement ontvangen geen automatische applicatie-updates. Neem contact op met Caelian AI Consultancy voor een update. Overweeg een jaarabonnement voor automatische updates bij AVG-wijzigingen.

8.3 Updategeschiedenis controleren

De versie van de gebruikte regelset en de datum van de laatste succesvolle updatecontrole zijn altijd zichtbaar in het PDF-rapport op het voorblad onder de rubriek Scan-metadata.

9. Problemen oplossen

Bij een fout toont de applicatie een foutcode. Onderstaande tabel beschrijft de foutcodes, de oorzaak en de aanbevolen oplossing.

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
AVG-LIC-001	Licentiebestand niet gevonden. De applicatie is nog niet geactiveerd of het licentiebestand is verwijderd.	Volg de activatieprocedure in sectie 4. Als u al een licentiebestand heeft ontvangen, selecteer dit dan opnieuw via de knop op het activatiescherm.
AVG-LIC-002	Licentiebestand is beschadigd of heeft een ongeldig formaat.	Neem contact op met Caelian AI Consultancy voor een nieuw licentiebestand.
AVG-LIC-003	Digitale handtekening van het licentiebestand is ongeldig. Het bestand is niet door Caelian uitgegeven of is gemanipuleerd.	Neem contact op met Caelian AI Consultancy. Gebruik geen licentiebestanden van derden.
AVG-LIC-004	Het licentiebestand is voor een ander Caelian-product uitgegeven.	Zorg dat u het juiste licentiebestand gebruikt voor de AVG Quickscan. Neem contact op als u niet zeker weet welk bestand correct is.
AVG-LIC-005	De licentieperiode is verlopen of nog niet ingegaan.	Controleer de geldigheidsperiode van uw licentie. Neem contact op met Caelian AI Consultancy voor verlenging of een nieuw licentiebestand.
AVG-LIC-006	Het licentiebestand is gebonden aan een ander apparaat. Uw hardware-ID komt niet overeen met het licentiebestand.	Dit treedt op bij hardware-vervanging of systeemmigratie. Kopieer uw hardware-ID via het activatiescherm en stuur deze naar Caelian AI Consultancy voor een nieuw licentiebestand.
AVG-LIC-007	Het maximale aantal scans voor deze licentie is bereikt.	Neem contact op met Caelian AI Consultancy voor uitbreiding of verlenging van uw licentie.
AVG-UPDATE-001	De digitale handtekening van de regelset-update is ongeldig. De update wordt geweigerd.	Dit is een beveiligingsmaatregel. Neem contact op met Caelian AI Consultancy als dit vaker optreedt.
AVG-UPDATE-002	De regelset is ouder dan 30 dagen en de updatecontrole is mislukt.	Zorg voor een actieve internetverbinding en herstart de applicatie. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Caelian AI Consultancy.

10. Contact en licenties

10.1 Contactgegevens

Kanaal	Gegevens
E-mail	info@caelian-ai-consultancy.com
Telefoon	061 142 6877 (werkdagen 09:00-17:00)
Website	caelian-ai-consultancy.com
Reactietijd	Binnen 1 werkdag voor licentieverzoeken en technische vragen
Organisatie	House of Caelian KvK 99472112 Rotterdam

10.2 Licentietypen

Type	Geldigheid	Inclusief	Contacteer ons voor
Maandabonnement	30 dagen	Regelset-updates gedurende abonnementsperiode, licentie voor 1 apparaat	Tarieven, verlengingsopties
Jaarabonnement	365 dagen	Regelset-updates, nieuwe applicatieversie bij AVG-wijziging inclusief nieuw licentiebestand, licentie voor 1 apparaat	Tarieven, meerdere apparaten, organisatiebrede licenties

10.3 Aanvullende begeleiding

Caelian AI Consultancy biedt naast de AVG Quickscan ook begeleiding bij het interpreteren van de scan-resultaten, het opstellen van een verbeterplan en de implementatie van de aanbevolen maatregelen. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Dit document is met zorg samengesteld op basis van de meest recente versie van de AVG Quickscan. De inhoud kan wijzigen bij nieuwe versies van de applicatie of de regelset. Raadpleeg altijd de meest recente versie van deze handleiding beschikbaar via caelian-ai-consultancy.com.

Vragen? Neem contact op.

info@caelian-ai-consultancy.com | 061 142 6877 |
caelian-ai-consultancy.com